


Outlook 2013 のアカウント設定

1) [スタートボタン]から、Outlook 2013 を起動します。



2) はじめて Outlook 2013 を起動した場合、ようこそ画面が表示されます。

[次へ]をクリックします。



※ようこそ画面が表示されず、通常の Outlook トップページが表示された場合は、

[ファイル]タブ→[情報]→[アカウントの追加] から、設定ができます。


3) 電子メールアカウントの追加 画面が表示されます。

このまま、[次へ] をクリックします。




4) 自動アカウント セットアップの画面が表示されます。

下の「自分で電子メールやその他のサービスを〜（手動設定）」欄をクリックし、
[次へ] をクリックします。



5) サービスの選択が表示されます。

「POP または IMAP」を選択し、
[次へ] をクリックします。



6) POP と IMAP のアカウント設定 が表示されます。

「ユーザー情報」の

名前 欄には、任意の名前を

電子メールアドレス 欄には、

ユーザー登録通知書に記載されたメール

アドレスを、それぞれ入力します。



また、「サーバー情報」の

受信メールサーバー欄に、 pop.okuizumo.ne.jp

送信メールサーバー欄に、 smtp.okuizumo.ne.jp


と、それぞれ入力します。

(サーバーアドレスは、ユーザー登録通知書にも記載されています。)


7) すぐ下の、メールサーバーへのログオン情報の

アカウント名には、お送りしたユーザー登録通知書に記載のアカウント名を、

パスワードには、同通知書のパスワードをそれぞれ入力します。




8) サーバー情報とログオン情報が入力できたら、右下の[詳細設定]をクリックします。




9) 「インターネット電子メール設定」の画面が開きます。


[送信サーバー]のタブをクリックします。



10) 「送信サーバー (SMTP) は認証が必要」の欄をクリックし、チェックを入れます。




11) 続いて、[詳細設定]のタブをクリックします。



12) 送信サーバー (SMTP) のポート番号を
587 に変更します。

※初期設定では、25 になっています。

直接、数字を入力して変更します。



13) 配信の欄で、

「サーバーにメッセージのコピーを置く」

「サーバーから削除する 14日後」


の、両方にチェックが入っていることを

確認したら、下の[OK]をクリックします。

※頻繁に多くのメールをやり取りする方や、
画像など大きなファイルをメールで交換する


方は、削除されるまでの日数を短くしておく、受信エラーのリスクを下げるすることができます。

(奥出雲町情報通信協会サーバーの、アカウントひとつあたりの容量は40MBです。)



14)POP と IMAP のアカウント設定 に戻ります。


各欄が入力されていることを確認し、
下の[次へ] をクリックします。



15)テスト アカウント設定 の画面が表示されます。

自動的に、入力した情報をもとに
サーバーへの接続試験が行われます。

上に、「すべてのテストが完了しました。」
と表示されたら、右の[閉じる]をクリック
します。



※入力した設定に誤りがあると、正常にテストが終了しません。

いま一度、入力した内容を確認してください。

16) すべて完了しました。 と表示され
たら、下の[完了]をクリックして、メールの
設定作業は終了です。

